


Бывают ситуации когда позабыт или не подходит пароль для пользователя root.

Для сброса пароля от учетной записи **root** необходимо;

1. Выполнить перезапуск системы.



2. При отображении загрузочного меню нажать латинскую клавишу "e".



3. В параметрах загрузки перейти на строку начинающуюся со слова "**linux**" и заканчивающаяся символами "ro".

```

GNU GRUB, версия 2.02~beta2-9ubuntu1.7

setparams 'Ubuntu'

recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 3c011c42-d276-465f-b4de-150f47bf98dd
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 3c011c42-d276-465f-b4de-150f47bf98dd
fi
linux      /vmlinuz-4.2.0-27-generic root=/dev/mapper/ubuntuv-g-root rw init=/bin\bash
initrd     /initrd.img-4.2.0-27-generic
  
```

4. Заменить символы "ro" на строку:

```
1 rw init=/bin/bash
```

5. Нажать сочетание клавиш "Ctrl-X" или "F10" для выполнения загрузки.

```

( 5.871320) input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
( 25.113319) random: nonblocking pool is initialized
root@(none):/#
  
```

6. Загрузка будет завершена и появится возможность ввода команд (скриншот выше), необходимо ввести команду для установки нового пароля пользователя **root**:

```
1 passwd
```

```

( 5.871320) input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
( 25.113319) random: nonblocking pool is initialized
root@(none):/# passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@(none):/#
  
```

7. При успешной смене пароля (скриншот выше), вводим команду синхронизации данных и перезагружаемся выполнив последовательно команды:

```
1 sync
2 reboot -f
```

## Ubuntu — сброс пароля root (reset root password)

```
passwd: password updated successfully
root@(none):/# sync
root@(none):/# reboot -f_
```

При успешной смене пароля, после перезагрузки будет получена возможность нормального входа в систему **Ubuntu** под учетной записью пользователя **root**.