


Ubuntu — сброс пароля root (reset root password)

Бывают ситуации когда позабыт или не подходит пароль для пользователя **root**.

Для сброса пароля от учетной записи **root** необходимо;

1. Выполнить перезапуск системы.



2. При отображении загрузочного меню нажать латинскую клавишу "e".



3. В параметрах загрузки перейти на строку начинающуюся со слова "**linux**" и заканчивающаяся символами "**ro**".

Ubuntu — сброс пароля root (reset root password)

```
GNU GRUB, версия 2.02~beta2-9ubuntu1.7

setparams 'Ubuntu'

recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ $feature_platform_search_hint = xy ]; then
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1
else
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root 3c011c42-d276-465f-b4de-150f47bf98dd
fi
linux    /vmlinuz-4.2.0-27-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-root rw init=/bin\bash
initrd   /initrd.img-4.2.0-27-generic
```

4. Заменить символы "ro" на строку:

```
1 rw init=/bin/bash
```

5. Нажать сочетание клавиш "Ctrl-X" или "F10" для выполнения загрузки.

```
[ 5.871320] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
[ 25.113319] random: nonblocking pool is initialized
root@(none):#
```

6. Загрузка будет завершена и появится возможность ввода команд (скриншот выше), необходимо ввести команду для установки нового пароля пользователя **root**:

```
1 passwd
```

```
[ 5.871320] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
[ 25.113319] random: nonblocking pool is initialized
root@(none):# passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@(none):#
```

7. При успешной смене пароля (скриншот выше), вводим команду синхронизации данных и перезагружаемся выполнив последовательно команды:

```
1 sync
```

```
2 reboot -f
```

Ubuntu — сброс пароля root (reset root password)

```
passwd: password updated successfully  
root@none:~# sync  
root@none:~# reboot -f
```

При успешной смене пароля, после перезагрузки будет получена возможность нормального входа в систему **Ubuntu** под учетной записью пользователя **root**.