

B Windows 10 файлы изображений по умолчанию открываются в новом приложении «Фотографии», которое многим может покажется очень неудобным и ,зачастую, достаточно тормозным.

Альтернативой является восстановлением работы предыдущей стандартной программы для этих целей «Средство просмотра фотографий Windows».

При этом, в настройках приложений по умолчанию в Windows 10 старый вариант просмотра фотографий отсутствует, равно как и найти отдельный ехе файл для него не представляется возможным. Тем не менее, возможность сделать так, чтобы фото и картинки открывались в старом варианте «Просмотр фотографий Windows» (как в Windows 7 и 8.1) можно.

Средство просмотра фотографий Windows реализовано в библиотеке photoviewer.dll (который никуда не делся), а не в отдельном исполняемом ехе файле. И, для того, чтобы его можно было назначать используемым по умолчанию, потребуется добавить некоторые ключи в реестр (которые были в ОС раньше, но нет в Windows 10).

Для этого нам потребуется запустить блокнот, после чего скопировать в него код, представленный ниже, который будет использоваться для добавления соответствующих записей в реестр.

```
Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY CLASSES ROOTApplicationsphotoviewer.dll]
4 [HKEY CLASSES ROOTApplicationsphotoviewer.dllshell]
6 [HKEY CLASSES ROOTApplicationsphotoviewer.dllshellopen]
  "MuiVerb"="@photoviewer.dll,-3043"
9 [HKEY CLASSES ROOTApplicationsphotoviewer.dllshellopencommand]
10 @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
11 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,
12 6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,
13 00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,
14 25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,
15 00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,
16 6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,
17 00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,
18 5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,
19 00,31,00,00,00
21 [HKEY CLASSES ROOTApplicationsphotoviewer.dllshellopenDropTarget]
22 "Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"
24 [HKEY CLASSES ROOTApplicationsphotoviewer.dllshellprint]
26 [HKEY CLASSES ROOTApplicationsphotoviewer.dllshellprintcommand]
27 @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
28 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,
29 6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,
30 00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,
31 25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,
32 00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,
33 6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,
34 00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,
35 5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,
36 00,31,00,00,00
38 [HKEY_CLASSES_ROOTApplicationsphotoviewer.dllshellprintDropTarget]
39 "Clsid"="{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"
```


Далее в блокноте нужно выбрать в верхнем меню Файл - > Сохранить как, а в окне сохранения в поле «Тип файла» выберать «Все файлы» и сохранить файл с любым именем и расширением «.reg».

Далее необходимо два раза щёлкнуть по созданному файлу реестра и при запросе - подтвердить согласие с добавлением сведений в реестр.


Сразу после сообщения о том, что данные были успешно добавлены в реестр, приложение «Просмотр фотографий Windows» будет доступно для использования.

Для того, чтобы после проделанных действий установить стандартный просмотр

фотографий в качестве используемого по умолчанию, кликните правой кнопкой мыши по изображению и выберите «Открыть с помощью» — «Выбрать другое приложение».



Далее необходимо выбрать «Просмотр фотографий Windows» и установить галочку для сохранения настроек.



Kaĸ	восстановить	Просмотр	фотографий	Windows r	то умолчанию	В
					Windows 1	LO

Подобные действия нужно повторить с любыми файлами, которые еще не открываются в «Просмотре фотографий Windows», например файлами в формате JPG, BMP и т.д.