

Оснастка Службы удаленных рабочих столов на Windows 7 (Remote Desktops MMC Snap-in on Windows 7)

это специальное средство для удаленного управления несколькими **подключениями удаленных рабочих столов** на основе **протокола RDP**.

В первую очередь это средство будет полезно системным администраторам. Которые часто зависают на тех или иных серверах при настройке или отладки сервисов и служб, чтении логов журналов событий и так далее.

Для того чтобы воспользоваться “**Службой удаленных рабочих столов**” , необходимо иметь на вашем компьютере установленный пакет, который называется “Средство удаленного администрирования сервера для Windows 7 с пакетом обновления 1” (**Remote Server Administration Tools for Windows 7** with SP1), сокращенно **RSAT**, который позволяют ИТ-администраторам управлять ролями и компонентами, которые устанавливаются на компьютерах под управлением Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 или Windows Server® 2003, с удаленного компьютера под управлением Windows 7.

Соответственно установить этот пакет можно только на **Windows 7** или Windows 7 SP1 выпусков Профессиональная, Корпоративная и Максимальная (Windows 7 Enterprise, Professional, Ultimate edition).

RSAT доступен как для 32-х, так и для 64-х битных операционных систем.

Размеры установочных файлов весят немало:

Windows6.1-KB958830-x64-RefreshPkg.msu **239.5 MB**

Windows6.1-KB958830-x86-RefreshPkg.msu **230.0 MB**

Размеры файлов можно объяснить наличием достаточного для удаленного администрирования количества оснасток и утилит, соответствующих библиотек поддержки и модулей справки, хотя мне кажется можно было сделать файл размером поскромнее.


Закачать RSAT можно по следующей ссылке:

<http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=7887>


Пакет должен установиться без каких либо проблем.

Далее необходимо зайти: **Пуск - Панель управления - Удаление программы.**

Для владельцев забургорной версии Windows, этот путь может быть следующим: **Start - Control Panel - Programs.**



В открывшемся окне необходим щёлкнуть по надписи, обведенной на картинке выше, **“Включение и отключение компонентов Windows”** или “Turn Windows features on or off”.



В открывшемся окне “Включение или отключение компонентов Windows” переходим в раздел **“Средства удаленного администрирования сервера”** – “Средства администрирования ролей” – **“Средства служб удаленных рабочих столов”**.

По английски будет соответственно: scroll down to the “Remote Server Administration Tools” - “Role Administration Tools” - check the “Remote Desktop Services Tools” checkbox.

На этом все нажимаем “OK”, ждем пока установится выбранный компонент и закрываем все окна.


Для того чтобы запустить оснастку **“Службы удаленных рабочих столов на Windows 7”**, необходимо выполнить следующие действия: Пуск – **Администрирование**

Оснастка Службы удаленных рабочих столов на Windows 7


- Службы удаленных рабочих столов - Удаленные рабочие столы.



Альтернативный вариант: Пуск – Выполнить - **tsmmc.msc**.



Откроется типовое для некоторых средства администрирования окно (терминальный сервер), в левой части которого будут отображаться наименования подключаемых компьютеров, а в правой части собственно удаленный рабочий стол выбранного элемента из левой части.



Добавление новых хостов осуществляется щелчком правой кнопкой мыши по элементу “Удаленные рабочие столы” – **“Добавление нового подключения”**.

Оснастка Службы удаленных рабочих столов на Windows 7



В общем виде работа через оснастку **“Службы удаленных рабочих столов на Windows 7”** выглядит подобно изображению выше.

В общем, надо сказать, довольно удобное средство удаленного администрирования.