

Иногда может возникнуть ситуация, когда нужно выполнить изменение текстового редактора по умолчанию. Например это может возникнуть при внесении изменений в планировщик заданий cron. Для того, чтобы в Ubuntu изменить текстовый редактор по умолчанию, есть два простых варианта решения.

1. Отредактировать файл `/home/user/.selected_editor`, выполнив команду

```
1 nano /home/user/.selected_editor
```

или

```
1 nano ~/.selected_editor
```

Необходимо закоментировать последнюю строку, добавив в начало строки символ решетки (#) и ниже добавив другую подобную строку, указав в качестве редактора по умолчанию, например nano:

```
1 # Generated by /usr/bin/select-editor
2 #SELECTED_EDITOR="/usr/bin/vim"
3 SELECTED_EDITOR="/usr/bin/nano"
```

2. Запустить утилиту `update-alternatives`, выполнив следующую команду:

```
1 sudo update-alternatives --config editor
```

Результатом выполнения команды будет следующий текст:

```
1 Есть 4 варианта для альтернативы editor (предоставляет /usr/bin/editor).
2
3   Выбор   Путь                Приор Состояние
4   -----
5  *           /bin/nano                 40      автоматический режим
6  1           /bin/ed                   -100     ручной режим
7  2           /bin/nano                 40      ручной режим
8  3           /usr/bin/vim.basic        30      ручной режим
9  4           /usr/bin/vim.tiny         10      ручной режим
10
11 Нажмите enter, чтобы сохранить текущий выбор[*], или введите выбранное число:
```

Необходимо выбрать нужный редактор указав его номер и нажав клавишу Enter.

Дополнение

Если, вдруг, не помогло указное выше, то можно воспользоваться альтернативным вариантом. Открываем в редакторе файл `.bashrc`, выполнив команду:

```
1 nano ~/.bashrc
```

И добавляем в конец файла следующие строки:

```
1 export VISUAL=vim
2 export EDITOR="$VISUAL"
```

Завершаем сессию пользователя, выполнив команду `exit` или `logout`, затем снова заходим и проверяем, например через редактор Midnight Commander, нажав клавишу F4.